

On prem — Ubuntu

En AI-box hos er, i ert eget nät, installerad på er egen maskin med Ubuntu Server 26.04 LTS. Det ni lagrar stannar på er disk, och det ni bygger kör i var sin container bredvid era andra system. Som Vanlig box eller Fleranvändare.

För vem

För företaget som har **data som inte ska ligga hos någon annan**: kundregister, ekonomi, ritningar, patientnära uppgifter. Och för den som vill bygga system som pratar med det som redan står i serverrummet — affärssystemet, skrivarna, AD:t — utan att öppna något mot internet.

Användarläget

Vanlig box

Obegränsat antal personer, alla med full åtkomst — för det lilla företaget där alla gör allt.

Fleranvändare

Varje person i en egen, avgränsad miljö — för det större företaget. Inget tak på antalet personer. Agentvakten håller ordning på vad agenterna får göra. Se bladet Fleranvändare.

Vad ni kan hosta själva

- **Allt från den virtuella boxen**, och därtill:
- **Varje system i en egen container**, med egna beroenden — ett nytt system rör inte ett gammalt, och vart och ett går att starta om och rulla tillbaka för sig.
- **Integrationer mot det som redan finns** i ert nät: affärssystemets databas, filservern, AD/LDAP för inloggning, utrustning som bara svarar lokalt.
- **Driftövervakning av ert eget nät** — loggar, larm, inventering — utan att något skickas ut.
- **Lokala modeller** för det som inte får lämna huset: sammanfattningar, klassning, sökning i era egna dokument.
- **En publik adress per app** till det ni vill visa utåt, genom tunneln — utan att öppna en port i er brandvägg.

Vad som kräver oss

- Lokala system och redan hämtade lokala modeller kan köras utan internet. Molnmodeller, uppdateringar, nya nedladdningar och åtkomst genom vår tunnel kräver nätanslutning.
- Uppdateringar: med abonnemang kommer de från portalen — automatiskt om ni vill. Utan abonnemang kör ni `sudo aibox uppdatera` när det passar.
- Nåbarhet hemifrån: tunneln till vårt nav, på från leveransen (från AI-boxen 1.69.0). Stänger ni av den nås boxen bara i ert eget nät.
- Felsökning på plats eller via supportdörren, som ni öppnar.

Modellerna

Har maskinen ett NVIDIA-grafikkort används det. Utan kort körs modellerna på processorn — det fungerar, men långsammare. Lokala modeller hämtar ni i boxens kontrollpanel. **Bearbetningen med en lokal modell stannar på boxen;** hemringning, kopior och andra anslutningar styrs av sina egna inställningar. För kodning och tyngre resonemang använder agenterna era egna konton hos de publika tjänsterna — ett val ni gör per agent, i boxens kontrollpanel.

Vad som lämnar huset

Det här är de huvudsakliga dataflödena. Installationer, uppdateringar och modellhämtningar ansluter också till programleverantörer. Egna appar och integrationer kan ha ytterligare anslutningar.

- **Hemringningen**, varje minut: driftstatus samt konto-, modell- och projektmetadata, inklusive namn, e-postadresser och roller. Inga projektfiler, kod, chattar eller prompter. Maskad installationslogg kan skickas om diagnostiken aktiveras; den är av från start.
- **Kopian utanför huset**, på nivån Arboga eller högre: krypterad på boxen innan den skickas till vår server i Arboga, med en nyckel på boxen som inte skickas till backupservern. Med Egen kopia går den bara till ert eget mål.
- **Tunneln**, på från leveransen och möjlig att stänga av: bara trafiken till boxens adresser utifrån — kontrollpanelen, chatten, git-servern och det ni publicerar.
- **Med Fleranvändare** tillkommer det som står i bladet Fleranvändare.
- **Det ni själva slår på**: en publik AI-tjänst (Claude, ChatGPT, Gemini, Grok) får det ni skickar till den, enligt den leverantörens villkor. Fjärrstyrningen från Claude-appen använder Anthropic's tjänst och villkor för samtalsdata.

Det som följer med alla former

- **Chatten** — ett gränssnitt mot modellerna, med konton för hela företaget.
- **Git-servern** — er egen, där allt som byggs hamnar med historik.
- **Mina system** — beskriv ett system i chatten, boxen bygger det och sätter det i drift.
- **Kodagenterna** — Claude Code och aider följer med; fler agenter finns i boxens kontrollpanel. Ni använder egna leverantörskonton, API-nycklar eller lokala modeller där agenten stöder det. Fjärrstyrning från Claude-appen kräver ett abonnemang som stöder den funktionen.
- **Lägesidan** — vad som kör, vilka agenter som är inloggade, och fjärrstyrningen från Claude-appen.
- **Appbutiken** — färdiga uppdrag att ge till en agent, sorterade på vad ni vill uppnå.
- **Nattens kopia** på boxen, och om ni vill en **krypterad kopia** på er egen USB-disk eller filserver, eller hos oss — se Säkerhetskopiorna.
- **Kontrollpanelen på boxen** — användare, agenter, modeller, program och lokal drift. **Kundportalen** — era boxar, tjänster hos oss, kostnader, uppdateringsval och support.

Säkerhetskopiorna

Boxen kan säkerhetskopiera projekt, databaser och konfiguration varje natt. Schema och egna kopiamål ställer ni in på boxen. Kopia hos oss väljer ni i portalen, och ni kan byta när ni vill. Kopian utanför boxen krypteras med en nyckel som finns på boxen. Förvara också återställningsnyckeln säkert utanför boxen.

Egen kopia — 0 kr

Till er egen USB-disk, filserver (SMB/NFS), SFTP-server eller molnlagring (S3, Azure). Ni står för mediet; vi står för att kopian skrivs och att ni får ett mejl om den uteblir.

Arboga — 1,50 kr/GB/mån

Krypterad kopia i vår hall i Arboga. Sju dygn, fyra veckor och tolv månader bakåt. Ni läser tillbaka den från boxens kontrollpanel. Kundportalen hjälper er att flytta kopian till en ersättningsbox.

Reserv — 2,50 kr/GB + 395 kr/mån

Som Arboga, plus en andra kopia på en annan ort. Vi övar en återställning varje kvartal och ni får en rapport. Brinner boxen kör ni på en ersättningsbox hos oss inom fyra timmar, i upp till 30 dagar, tills ny hårdvara står på plats. *Andra orten är inte igång än; till dess ligger kopian i Arboga och kostar som Arboga per GB.*

- **5 GB ingår** i abonnemanget, på alla nivåer. Utan abonnemang räknas från första GB:n och en betald nivå kostar minst 49 kr i månaden.
- Vi räknar det som ligger hos oss — efter komprimering, med alla sparade versioner — månadens högsta värde, **per påbörjade 10 GB**.
- **Tillval: arkiv i sju år**, +0,50 kr/GB/mån — en kopia per månad i sju år, för den som har sin bokföring på boxen.

- Egen kopia går att ha samtidigt som de andra nivåerna. Priserna är utan moms.

Tekniskt

Maskinen

Er egen. Rekommenderat för Vanlig box: 8 kärnor, 32 GB minne, 500 GB SSD; för Fleranvändare: 16 kärnor, 64 GB minne, 1 TB SSD.

Grafikkort

Har maskinen ett NVIDIA-grafikkort används det. Utan kort körs modellerna på processorn — det fungerar, men långsammare.

Installation

Ett kommando på en nyinstallerad Ubuntu Server 26.04 LTS, ur kontoret. Ingen av oss behöver vara på plats.

Driftsätter

I en container per system, som standard. Datan ligger i en egen katalog per system och följer med i kopian.

I kontoret

Placering *on prem*, plattform *Ubuntu*, användarläge *Vanlig box* eller *Fleranvändare*.

Pris

Maskinen

Er egen.

Abonnemang

Priset sätts på användarläget, Vanlig box eller Fleranvändare. Kontakta oss för pris. I abonnemanget ingår uppdateringar, larm och support, och 5 GB säkerhetskopia hos oss. Första årets abonnemang ingår i priset.

Personer

Obegränsat antal personer, alla med full åtkomst — för det lilla företaget där alla gör allt. Med Fleranvändare: inget tak.